

	Fiche technique		Référence	FT-01259		
	<b>BQ-Prélèvement urinaire sur un recueil d'urines de 24 heures</b>			Version	02	Page 1 sur 1
				Applicable le	05/09/2022	
Rédaction		Vérification		Approbation		
Marie ange MORET, Nathalie VALERY		Sylvain SALIGNAC		Patricia FRANCK		

Seule la version électronique du document est valide

## 1. Objet :

Cette fiche technique a pour objet de décrire les différentes étapes à respecter pour réaliser un prélèvement urinaire à partir d'un recueil d'urines de 24 heures.

## 2. Personnes habilitées à réaliser l'acte :

Infirmier (e) diplômé(e) d'état, Infirmier (e) de bloc opératoire diplômé (e) d'état, infirmier (e) anesthésiste diplômé d'état, puéricultrice, médecin, étudiants des métiers pré cités sous la responsabilité du professionnel chargé de l'encadrement et selon leur niveau d'apprentissage.

## 3. Matériel standard :

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Collecteur d'aiguilles
- ✓ Bocaux à urines pour recueil des urines de 24 heures
- ✓ **Flacon stérile**
- ✓ Tube à prélèvement sous vide

## 4. Technique :

- ✓ Jeter les urines de la première miction matinale, noter l'heure = H0
- ✓ Recueillir toutes les urines émises jusque H24 (y compris la dernière miction à H24)
- ✓ Recueillir les urines de 24 h dans le(s) bocal(aux) prévu à cet effet
- ✓ Noter le volume total recueilli **sur le bon de laboratoire**
- ✓ Se laver les mains ou réaliser une friction au SHA
- ✓ Préparer le matériel sur le chariot de soins décontaminé avec le produit en vigueur
- ✓ Mettre les gants **et un tablier plastique**
- ✓ **Homogénéiser le ou les bocaux à urine**
- ✓ **Prélever un échantillon dans chacun des bocaux à l'aide d'une seringue**
- ✓ **Mélanger les échantillons dans le pot stérile et procéder au prélèvement via le système sur le couvercle**
- ✓ **Ne Retirer le tube que lorsque l'urine s'arrête de s'écouler complètement dans le tube (vide totalement comblé)**
- ✓ Désadapter le tube
- ✓ Désadapter le dispositif de prélèvement
- ✓ **Jeter le flacon en DAOM**
- ✓ Enlever les gants
- ✓ Faire une friction au SHA
- ✓ **Identifier le tube prélevé selon la procédure d'identitovigilance institutionnelle**
- ✓ Mettre des gants à usage unique
- ✓ **Eliminer les urines dans le laveur désinfecteur de plat bassin**
- ✓ **Enlever les gants et le tablier**
- ✓ Se laver les mains ou réaliser une friction au SHA
- ✓ **Conditionner le prélèvement pour acheminement au laboratoire selon le protocole institutionnel**

\*le recueil des urines de 24 heures peut nécessiter plusieurs récipients