

 www.chu-nancy.fr	FICHE TECHNIQUE	LABO210-FITEC-0013
	Prélèvement urinaire sur un recueil d'urines de 24 heures	Version 1
		Applicable le : 02/04/2012
Approbateur		
Sylvain SALIGNAC		

1 Objet :

Cette fiche technique a pour objet de décrire les différentes étapes à respecter pour réaliser un prélèvement urinaire à partir d'un recueil d'urines de 24 heures.

2 Personnes habilitées à réaliser l'acte :

Infirmier (e) diplômé(e) d'état, Infirmier (e) de bloc opératoire diplômé (e) d'état, infirmier (e) anesthésiste diplômé d'état, puéricultrice, médecin, étudiants des métiers pré cités sous la responsabilité du professionnel chargé de l'encadrement et selon leur niveau d'apprentissage.

3 Matériel standard :

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Collecteur d'aiguilles
- ✓ Bocaux à urines pour recueil des urines de 24 heures
- ✓ Cupule stérile
- ✓ Dispositif de prélèvement :
 - aiguille Eclipse ou prélèvement à ailettes
 - corps de sécurité
- ✓ Tube à prélèvement sous vide

4 Technique :

- ✓ Jeter les urines de la première miction matinale, noter l'heure = H0
- ✓ Recueillir toutes les urines émises jusque H24 (y compris la dernière miction à H24)
- ✓ Recueillir les urines de 24 h dans le(s) bocal(aux) prévu à cet effet
- ✓ Noter le volume total recueilli
- ✓ Se laver les mains ou réaliser une friction au SHA
- ✓ Préparer le matériel sur le chariot de soins décontaminé avec le produit en vigueur
- ✓ Mettre les gants
- ✓ Transvaser un peu d'urines de chaque bocal* dans la cupule après les avoir homogénéisés
- ✓ Prélever avec le dispositif à prélèvement les urines dans la cupule stérile
- ✓ Introduire le(s) tube(s) dans le corps du prélèvement, l'urine s'écoule dans le tube
- ✓ **Ne Retirer le tube que lorsque l'urine s'arrête de s'écouler complètement dans le tube (vide totalement comblé)**
- ✓ Désadapter le tube
- ✓ Désadapter le dispositif de prélèvement
- ✓ Jeter l'ensemble du dispositif dans le collecteur d'aiguilles
- ✓ Enlever les gants
- ✓ Faire une friction au SHA
- ✓ Mettre des gants à usage unique
- ✓ Eliminer les urines dans le vidoir
- ✓ Enlever les gants
- ✓ Se laver les mains ou réaliser une friction au SHA

*le recueil des urines de 24 heures peut nécessiter plusieurs récipients